



ООО "МикроАРТ"

АВТОНОМНОЕ БЕСПЕРЕБОЙНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

тел.: +7 (495) 504-2025, тел./факс: +7 (499) 180-4091

E-mail: sale@microart.ru

<http://www.invertor.ru>

**Рекомендации по увеличению скорости работы гальванически
развязанного конвертера
USB-RS232.**



ООО «МикроАРТ»

г. Москва

+7(499)180-40-91, 180-85-98





ООО "МикроАРТ"

АВТОНОМНОЕ БЕСПЕРЕБОЙНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

тел.: +7 (495) 504-2025, тел./факс: +7 (499) 180-4091


E-mail: sale@microart.ru

http://www.invertor.ru

Для Windows XP все действия идентичны действиям в ОС Windows 7, кроме открытия Диспетчера устройств. Выполняется следующим образом: откройте "Панель управления \ Система", затем выберите закладку «Оборудование» и нажмите кнопку "Диспетчер устройств".

Для Windows 7

Нажмите кнопку Пуск и выберите пункт "Панель управления".



В окне панели управления выберите пункт “Оборудование и звук”





ООО "МикроАРТ"


АВТОНОМНОЕ БЕСПЕРЕБОЙНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

тел.: +7 (495) 504-2025, тел./факс: +7 (499) 180-4091

E-mail: sale@microart.ru


<http://www.inventor.ru>

В следующем окне выберите Диспетчер устройств:




Разверните пункт "Порты (COM и LPT)" и выберите "USB Serial Port (COM9)" (в этом примере USB Serial Port (COM9))


ПРИМЕЧАНИЕ: Не всегда устройство будет установлено на COM9. Распределение COM-портов определяется мастером установки на основании следующего свободного COM-порта, указанным в реестре компьютера.



Щелкните правой кнопкой мыши на данном устройстве (в этом примере USB Serial Port (COM9)), чтобы открыть контекстное меню, как показано ниже и выбираете "Свойства":




Необходимо открыть вкладку "Параметры порта" и нажать кнопку "Дополнительно"





В разделе "Дополнительные настройки для ВМ серии" необходимо изменить "Время ожидания (мсек)" с "16" на "1"



После изменения данного значения, необходимо нажать на кнопку "ОК" и закрыть все диалоговые окна.

Устройство полностью готово к работе.